

Spiked Punch

Lyhyt kuvaus: Peittoruutu

Koko: 30 cm neliö

Lanka: 5.5 mm virkkuukoukulle sopiva

Virkkuukoukun koko: 5.5mm

Tiheys: 4:n kerroksen jälkeen n. 9,5 cm

Lopullinen silmukkamäärä: 39 ks per sivu, ja 2 kjs kulmissa



Suunnittelijan huomiot.....

Jokaisen kerroksen aloitus on kirjoitettu siinä olettamuksessa, että jatkat virkkausta samalla värillä kuin olet edellisen kerroksen virkannut. Mikäli vaihdat väriä, löydät erilliset ohjeet aloitukseen [sulkeiden sisältä].

Kuvalliset ohjeet.....

Tämän ohjeen alkuperäinen versio löytyy sivuilta everytrickonthehook.com englanninkielisenä, ja siihen on sisällytetty kuvat helpottamaan ohjeen ymmärtämistä. Tämän ohjeen loppuosasta löydät käännetyt kuvatekstit kuvanumeroviittauksin.

Ohjeet on listattu kuten ne näkyvät kuvassa, vasemmalta oikealle ja eroteltuina kautta-viivalla: /

Erikoissilmukat.....

Piikkisilmukka – Vie koukku läpi annetusta silmukasta tai kaaresta ja vedä lankalenkki läpi samalle korkeudelle muiden kerroksen silmukoiden kanssa, tee langankierto ja vedä lanka molempien koukulla olevien silmukoiden läpi. (Huom: Piikkisilmukan ei tulisi kiristää työtäsi, joten varmista, että vedät ensimmäisen lenkin riittävän pitkäksi, jottei se jää kiristämään.)

Itsenäinen ks (SS ks) – Kerrosta aloitettaessa, tee vetosolmu koukulle, vie koukku annetun silmukan läpi, langankierto, vedä lanka läpi, langankierto ja vedä lanka koukulla olevien kahden lenkin läpi. (Huom: Jos et halua aloittaa kerrosta itsenäisellä silmukalla, vaihtoehtonasi on tehdä ps annettuun silmukkaan, 1 kjs ja ks samaan silmukkaan)

Itsenäinen p (SS p) – Kerrosta aloitettaessa, tee vetosolmu koukulle, pidä solmu paikallaan sormellasi, langankierto, pidä sitäkin paikallaan sormellasi, vie koukku läpi annetusta silmukasta, langankierto, vedä lankasilmukan läpi, langankierto ja vedä lanka kahden ensimmäisen koukulla olevan lenkin läpi, tee langankierto ja vedä kahden viimeisen koukulla olevan lenkin läpi. (Huom: Jos et halua aloittaa kerrosta itsenäisellä silmukalla, vaihtoehtonasi on tehdä ps annettuun silmukkaan, 3 kjs, joka lasketaan ensimmäiseksi p:ksi)

Aloita tekemällä aloituslenkki= Magic circle tai kaksinkertainen Magic circle.

Kerros 1: kjs sulkemaan lenkkialoitus. (Ks aloituslenkkiin, 3 kjs) neljä kertaa. Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan. Älä katkaise lankaa.

4 ks, 4 kjs-kaarta

Kerros 2: ps seuraavaan kjs-kaareen, 3 kjs (*lasketaan ensimmäiseksi p:ksi tässä ja jokaisella kerroksella ohjeessa myöhemmin*), (p, 2 kjs, 2 p) samaan kjs-kaareen. [kjs, hy ks, (2 p, 2 kjs, 2 p) seuraavaan kjs-kaareen] kolme kertaa. Kjs ja sulje kerros ps:lla ensimmäiseen p:seen.

16 p (4 per sivu), 4 kjs, 4 kjs-kaarta kulmissa

Kerros 3: Siirry seuraavaan kjs-kaareen ps:oilla, kjs ja ks samaan kjs-kaareen [Väriin vaihto-ohje: SS ks minkä tahansa kulman kjs-kaareen]. 2 kjs ja ks samaan kjs-kaareen. *^ 2 kjs, hy 2, ks, 2 kjs, hy 2,^ (ks, 2 kjs, ks) seuraavaan kjs-kaareen.* Toista * _ * kaksi kertaa ja ^ _ ^ vielä yhden kerran. Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan.

12 ks (3 per sivu), 12 kjs-kaarta (2 per sivu ja 4 kulmissa),

Kerros 4: ps kjs-kaareen, 3 kjs [Väriin vaihto-ohje: SS p minkä tahansa kulman kjs-kaareen]. (P, 2 kjs, 2 p) samaan kjs-kaareen. *^ [Hy s, 3 p seuraavaan kjs-kaareen] kaksi kertaa, hy s,^(2 p, 2 kjs, 2 p) kulman kjs-kaareen.* Toista * _ * kaksi kertaa ja ^ _ ^ vielä yhden kerran. Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen p:een.

40 p (10 per sivu), kjs-kaaret kulmissa

Aika tarkistaa työsi tiheys. Tässä kohtaa ruudun koko reunasta reunaan tulisi olla n. 9,5 cm, jos käytät ohjeenmukaista lankaa ja 5.5 mm koukkuu. Jos työsi läpimitta on lähellä 9,5 cm:ä, valmiin palan koko tulee olemaan lähellä 30 cm:ä. Jos ruutu ei tässä vaiheessa vastaa suositeltua kokoa, kannattaa koukun kokoa vaihtaa ja aloittaa työ alusta.

Huom: Piikkisilmukat voivat hämätä, koska ne tavallaan kelluvat edellisen kerroksen silmukoiden päällä. Huomioithan siis, että tämän kerroksen ks:t tulevat ensimmäisen p:n, 3 p:n ryhmän keskimmäisen p:n päälle ja jokaisella sivulla viimeisen p:n päälle.

Kerros 5: ps, kjs ja ks samaan s:aan (tulisi olla sivun viimeinen p) [Väriin vaihto-ohje: SS ks minkä tahansa sivun viimeiseen p:n]. *(ks, 2 kjs, ks) kulman kjs-kaareen, ks, [2 piikkisilmukkaa suoraan kerroksella 3 ylihypytyyn ks:n alapuolella, hy 2 p (jotka piikkisilmukka korvaa), ks] toista kolme kertaa.* Toista * _ * kolme kertaa, jätä huomiotta ks viimeisellä toistolla. Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan.

12 s per sivu

24 piikkisilmukkaa (6 per sivu), 24 ks (6 per sivu), kjs-kaaret kulmissa

Kerros 6: kjs ja ks samaan s:aan kuin edellisen kerroksen päättävä ps. [Väriin vaihto-ohje: SS ks edellisen kerroksen päättävään ps:aan]. *^ Kjs, hy ks, (ks, 2 kjs, ks) kulman kjs-kaareen, kjs, hy ks [ks, 2 kjs, hy piikkisilmukka] toista kolme kertaa, ^ ks.* Toista * _ * kaksi kertaa ja ^ _ ^ vielä kerran. Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan.

14 s per sivu (kjs:t lasketaan)

24 ks (6 per sivu), 16 kjs-kaarta (3 per sivu ja 4 kulmissa), 8 kjs (2 per sivu)

Kerros 7: ps seuraavaan kjs:aan, 3 kjs [Väriin vaihto-ohje: SS p edellisen kerroksen päättävän ps:n jälkeiseen kjs:aan]. P samaan kjs:aan. *^Hy ks, (2 p, 2 kjs, 2 p) kulman kjs-kaareen, hy ks, 2 p, [hy ks, 3 p kjs-kaareen] toista kolme kertaa, hy ks, ^ 2 p* Toista * _ * kaksi kertaa ja ^ _ ^ vielä kerran. Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen p:een.

17 s per sivu

68 p (17 per sivu), kjs-kaaret kulmissa

Kerros 8: ps, kjs ja ks samaan s:aan [Väriin vaihto-ohje: SS ks ensimmäiseen p:een kerroksen päättämisen jälkeen]. * 2 ks, (ks, 2 kjs, ks) kulman kjs-kaareen, 3 ks, [2 piikkisilmukkaa kerroksella 6 yli hypättyihin kjs:oihin, hy 2 p, ks] toista neljä kertaa. * Toista * _ * kolme kertaa, jätä huomiotta ks viimeisellä toistolla. Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan.

19 s per sivu

32 piikkisilmukkaa (8 per sivu), 44 ks (11 per sivu), kjs-kaaret kulmissa

Kerros 9: kjs ja ks samaan s:aan edellisen kerroksen päättävän ps:n kanssa [Väriin vaihto-ohje: SS ks edellisen kerroksen päättävään s:aan]. * Kjs, hy ks, ks, kjs, hy ks, (ks, 2 kjs, ks) kulman kjs-kaareen, [kjs, hy ks, ks] kaksi kertaa, [2 kjs, hy 2 piikkisilmukkaa, ks] neljä kertaa.* Toista * _ * kolme kertaa ja jätä huomiotta ks viimeisellä toistolla. Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan.

21 s per sivu (mukaan lukien)

36 ks (9 per sivu), 20 kjs-kaarta (4 per sivu ja kulmat), 16 kjs (4 per sivu)

Kerros 10: ps seuraavaan kjs:aan ja 3 kjs [Väriin vaihto-ohje: SS p kjs:aan edellisen kerroksen sulkevan s:n jälkeen]. P samaan kjs:aan, hy ks, 2 p. *^Hy ks, (2 p, 2 kjs, 2 p) kulman kjs-kaareen, [hy ks, 2 p samaan kjs:aan] kaksi kertaa, [hy ks, 3 p kjs-kaareen] neljä kertaa, ^ [hy ks, 2 p samaan kjs:aan] kaksi kertaa. * Toista * _ * kaksi kertaa ja ^ _ ^ vielä kerran. Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen p:een.

24 s per sivu

96 p (24 per sivu), kjs-kaaret kulmissa

Kerros 11: ps seuraavaan p:een, kjs ja ks samaan s:aan [Väriin vaihto-ohje: SS ks seuraavaan p:een edellisen kerroksen päättämisen jälkeen, tämä tulee olemaan 5. p sivun lopusta lukien]. *4 ks, (ks, 2 kjs, ks) kulman kjs-kaareen, 5 ks, [2 piikkisilmukkaa kerroksen 9 ylihypytyjen silmukoiden alapuolelle, hy 2 p jotka piikkisilmukka korvaa, ks] toista viisi kertaa.* Toista * _ * kolme kertaa, jätä huomiotta ks viimeisellä toistolla. Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan.

26 s per sivu

40 piikkisilmukkaa (10 per sivu), 64 ks (16 per sivu), kjs-kaaret kulmissa

Kerros 12: kjs ja ks samaan s:aan [Värin vaihto-ohje: SS ks edellisen kerroksen sulkevaan s:aan]. *[Kjs, hy ks, ks] kaksi kertaa, kjs, hy ks, (ks, 2 kjs, ks) kulman kjs-kaareen, [kjs, hy ks, ks] toista kolme kertaa, [2 kjs, hy 2 piikkisilmukkaa, ks] toista viisi kertaa.* Toista *_* kolme kertaa, jätä huomiotta ks viimeisellä toistolla. Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan.

28 s per sivu (kjs:t mukaan lukien)

48 ks (12 per sivu), 24 kjs-kaarta (5 per sivu ja kulmat), 24 kjs (6 per sivu)

Kerros 13: ps seuraavaan kjs:aan ja 3 kjs [Värin vaihto-ohje: SS p kjs:aan edellisen kerroksen päättämisen jälkeen]. P samaan kjs:aan. [Hy ks, 2 p samaan kjs:aan] kaksi kertaa. *^Hy ks, (2 p, 2 kjs, 2 p) kulman kjs-kaareen, [hy ks, 2 p samaan kjs:aan] toista kolme kertaa, [hy ks, 2 p kjs-kaareen] toista viisi kertaa, ^ [hy ks, 2 p samaan kjs:aan] toista kolme kertaa.* Toista *_* kaksi kertaa ja ^_^ vielä kerran. Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen p:een.

31 s per sivu

124 p (31 per sivu), kjs-kaaret kulmissa

Kerros 14: ps seuraavaan p:een, kjs ja ks samaan s:aan [Värin vaihto-ohje SS ks p:een edellisen kerroksen sulkemisen jälkeen, tämä on 7. p sivun lopusta päin laskettuna]. *6 ks, (ks, 2 kjs, ks) kulman kjs-kaareen, 7 ks, [tee 2 piikkisilmukkaa 12. kerroksella ylihypytyjen silmukoiden alapuolelle, hy 2 p, ks] toista kuusi kertaa.* Toista *_* kolme kertaa, jätä huomiotta ks viimeisellä toistolla. Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan.

33 s per sivu

48 piikkisilmukkaa (12 per sivu), 84 ks (21 per sivu), kjs-kaaret kulmissa

Kerros 15: 3 kjs [Värin vaihto-ohje: SS p edellisen kerroksen sulkevaan silmukkaan]. 7 p. *(2 p, 2 kjs, 2 p) kulman kjs-kaareen, p jokaiseen silmukkaan seuraavaan kulmaan asti.* Toista *_* kolme kertaa, jätä huomiotta viimeinen p viimeisellä toistolla. Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen p:een.

37 s per sivu

148 p (37 per sivu), kjs-kaaret kulmissa

Kerros 16: kjs ja ks samaan silmukkaan [Värin vaihto-ohje: SS ks edellisen kerroksen sulkevaan silmukkaan]. 9 ks. *(Ks, 2 kjs, ks) kulman kjs-kaareen, ks jokaiseen silmukkaan seuraavaan kulmaan asti.* Toista *_* kolme kertaa, jätä huomiotta ks viimeisellä toistolla. Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan.

39 s per sivu

156 ks (39 per sivu), kjs-kaaret kulmissa

Katkaise lanka ja päättele.

Kuvaohjeiden häännökset.....

Kerros 1: (ks, 3 kjs)x4 lenkkialoitukseen

Kerros 2: (2 p, 2 kjs, 2 p) kjs-kaariin / kjs, hy ks

Kerros 3: (ks, kjs, ks) kulman kjs-kaareen / 2 kjs / ks / 2 kjs

Kerros 4: (2 p, 2 kjs, 2 p) kulman kjs-kaareen / 3 p jokaiseen kjs-kaareen

Kerros 5: (ks, kjs, ks) kulman kjs-kaareen / ks viimeiseen p:een / ks keskimmäiseen p:een / 2 piikkisilmukkaa kerroksen 3. ks:aan. / ks ensimmäiseen p:een

Kerros 6: (ks, kjs, ks) kulman kjs-kaareen / kjs, hy ks / 2 kjs, hy 2 piikkisilmukkaa / ks / kjs, hy ks

Kerros 7: (2 p, 2 kjs, 2 p) kulman kjs-kaareen / 2 p kjs:aan / 3 p jokaiseen kjs-kaareen / 2 p kjs:aan

Kerros 8: (ks, kjs, ks) kulman kjs-kaareen / ks viimeiseen kolmeen p:een / ks keskimmäiseen p:een / 2 piikkisilmukkaa kerroksen 3. pylvääseen / 3 ks

Kerros 9: (ks, kjs, ks) kjs-kaareen / kjs, hy ks / 2 kjs, hy piikkisilmukat / ks / kjs, hy ks

Kerros 10: (2 p, 2 kjs, 2 p) kulman kjs-kaareen / 2 p jokaiseen kjs:aan / 3 p jokaiseen kjs-kaareen / 2 p jokaiseen kjs:aan

Kerros 11: (ks, kjs, ks) kulman kjs-kaareen / 5 ks / ks keskimmäiseen p:een / 2 piikkisilmukkaa 3. kerroksen ks:aan / 5ks

Kerros 12: (ks, kjs, ks) kulman kjs-kaareen / kjs, hy ks / 2 kjs, hy piikkisilmukat / ks / kjs, hy ks

Kerros 13: (2 p, 2 kjs, 2 p) kulman kjs-kaareen / 2 p jokaiseen kjs:aan / 2 p jokaiseen kjs-kaareen / 2 p jokaiseen kjs:aan

Kerros 14: (ks, kjs, ks) kulman kjs-kaareen/ 7 ks / ks keskimmäiseen ps:een / 2 piikkisilmukkaa 3. kerroksen ks:aan / 7 ks

Kerros 15: (2 p, 2 kjs, 2 p) kulman kjs-kaareen / p sivun jokaiseen s:aan

Kerros 16: (ks, 2 kjs, ks) kulman kjs-kaareen / ks sivun jokaiseen s:aan.